

Villasukka Tuusulan kirkko

”Paanu, Pöllö ja Pariovi”

Koko/koot

Kengän koko n. 38

Lanka

Novita 7 Veljestä tai vastaava sukkalanka:

064 korvasieni

043 kivi

011 valkoinen

Puikot ja muut tarvikkeet:

Sukkapuikot 3½ tai käsialan mukaan

Suunnittelija Eliisa Winberg

Ohjetta saa vapaasti käyttää. Voit vapaaehtoisesti lahjoittaa ohjeesta haluamasi summan Yhteisvastuukeräykselle:

MobilePay

numeroon 14853

Verkossa

[Yhteisvastuu.fi/tuusula](https://yhteisvastuu.fi/tuusula)

Tilisiirto

Viitenumero kaikkiin pankkeihin on 308595

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Pohjola-pankki FI14 5000 0120 2362 28

Mallineuleet:


- Joustinneule suljettuna neuleena:

neulo *1 o takareunasta, 1 n* ja toista *–*.

- Sileä neule suljettuna neuleena:

neulo kaikki kerrokset oikein.

- Kirjoneule suljettuna neuleena:



neulo sileää neuletta ruutupiirroksen ja ohjeen mukaan.

Aloitus

Luo vartta varten sukkapuikoille harmaalla langalla 56 s ja jaa s:t neljälle puikolle, 14 s kullekin. Kerroksen vaihtumiskohta on aina I ja IV puikon välissä. Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena n.4 cm.

Neulo 1 krs oikein harmaalla, aloita kirjoneule suljettuna neuleena ruutupiirroksen 1. krs:lta ja toista 28 s:n mallikerta 2 kertaa. Neulo kuviopiirros loppuun. Varsi on valmis.

Aloita kantalappu neulomalla I puikon s:t oikein IV puikolle (= 28 s). Jätä muut s:t odottamaan. Käännä työ, neulo vahvennettu kantalappu ruskealla langalla:

1. krs: (työn nurja puoli) nosta 1. s neulomatta (lanka jää työn nurjalle puolelle) ja neulo muut s:t nurin. Käännä työ.

2. krs: (työn oikea puoli) *nosta 1 s neulomatta, lanka jää nurjalle puolelle, neulo 1 o*, toista *-* kerros loppuun. Käännä työ.

Toista kerroksia 1-2 yhteensä 12 kertaa (= 24 krs).

Neulo vielä nurjan puolen kerros ja aloita kantapohjan kavennukset: jatka samaa vahvennettua neuletta kuin aiemmin. Neulo kantalapussa oikean puolen kerrosta, kunnes jäljellä on 11 s. Kavenna kaksi silmukkaa oikein yhteen. Käännä työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo 6 n ja neulo 2 seuraavaa s:aa nurin yhteen, käännä työ. Nosta 1. s neulomatta, neulo kunnes on jäljellä 10 s. Tee kavennus. Jatka edelleen samalla tavalla siten, että sivusilmukat vähenevät koko ajan ja keskiryhmän s:t pysyvät samana eli 8:na. Kun sivusilmukat loppuvat, jaa kantalapun s:t kahdelle puikolle, 4 s kummallekin.

Poimi sitten vapaalle puikolle kantalapun vasemmasta reunasta vähintään 13 s + 1 s kantalapun ja II puikon välistä. Neulo poimitut s:t ruskealla langalla kiertäen (= takareunasta) oikein vasemmanpuoleisella kantapohjan puikolla. Neulo II ja III puikon s:t oikein. Poimi nyt kantalapun oikeasta reunasta vähintään 13 s + 1 s III puikon ja kantalapun välistä sillä puikolla, jolla on 4 s, neulo poimitut s:t kiertäen oikein ja kantalapun 4 s oikein.

Jatka sileää neuletta ruskealla ja tee kiilakavennukset: neulo I puikon lopussa 2 viimeistä s:aa oikein yhteen ja tee IV puikon alussa kavennus kaksi yhteen silmukoiden takareunoista. Toista kavennukset joka 2. krs, kunnes työssä on yhteensä 48 tai 52 s ja jokaisella puikolla on 12 s tai 13 s riippuen terän toivotusta leveydestä.

Kun pohjan pituus on 20 cm tai pikkuvarvas peittyy, aloita kärkikavennukset: neulo I ja III puikon lopussa 2 s oikein yhteen, ja neulo II sekä IV puikon alussa kaksi silmukkaa yhteen takareunasta. Tee kavennukset kuten edellä joka 2. krs, kunnes joka puikolla on jäljellä 8 s. Tee sen jälkeen kavennukset joka kerroksella. Kun työssä on jäljellä 8 s, katkaise lanka, vedä se silmukoiden läpi ja päättelee hyvin.

Neulo toinen sukka samoin.

Halutessasi höyrytä sukat kevyesti.

